

Recomendaciones de uso

- En la utilización de caldo bordelé es muy importante seguir estas recomendaciones:
- Usarlo antes de 3 días de preparado
- No aplicarlo en concentraciones fuertes sobre plantas pequeñas o en brotación
- En Hortalizas se aplica al 2%
- Es muy poco tóxico, sin embargo la persona que lo aplica debe lavarse las manos cuidadosamente
- Como prevención de enfermedades, aplicar al 1% por lo menos una vez al mes
- Cuando hay enfermedad presente, se aplica al 2% cada 15 días.

Recomendaciones

- El Caldo Bordolé ejerce una acción fundamentalmente preventiva.
- Se recomienda por ejemplo para evitar la Cloca del Duraznero. Aplicar mayo – junio y julio, una vez al mes, al 2%
- No aplicar cercano a períodos de lluvia ni en días muy calurosos.
- Después de la aplicación, lavar muy bien los equipos a lo menos 3 veces, aplicando una pequeña cantidad de vinagre en el último lavado.
- Puede tener un efecto tóxico en frutales en crecimiento activo y hortalizas, pero esta toxicidad es disminuida al aumentar la proporción de cal.



“Programa para la Formación de Promotores para la Producción para el Autoconsumo a través de Sistemas Agroecológicos”

CALDO BORDOLES

Fungicida para huerta y frutales



CET Programa Biobío
43-2293556 9 93497372
cetbiobio@gmail.com
www.corporacioncet.cl



El **Caldo Bordolé** es un Fungicida eficiente contra varias enfermedades que aparecen en la huerta o Huerto frutal.

Además, mejora el equilibrio nutricional de las plantas.

El caldo Bordelé resulta de la mezcla de Sulfato de Cobre con Cal viva o Cal Hidratada diluida en agua

Su utilización está permitida en la agricultura orgánica.

Sin embargo, su uso debe ser restringido ya que presenta cierto grado de toxicidad para el medio ambiente.

¿Qué se necesita?



Ingredientes :

- Sulfato de cobre
- Cal viva o cal hidratada (en partes iguales)
- Agua

Recipientes plásticos


¿Cómo se prepara?

1. Disolver el sulfato de cobre en agua tibia, utilizando un envase plástico o de madera.

OJO “Nunca de metal”

2. En otro envase disolver la cal en agua

3. Luego mezclar, añadiendo la cal sobre el sulfato de cobre y completar con el agua necesaria



¿Cuánto necesito para preparar 20 litros de Caldo Bordolé al 1%, o al 2%?

Ingrediente	20 litros al 1%	20 litros al 2%
Cal	200 grs	400 grs
Sulfato de cobre	200 grs	400 grs
Agua	20 litros	20 litros